

ANLEITUNG
PERLEN POESIE ARMBAND
KSTAR0001B
www.kronjuwelen.com





ANLEITUNG 8 || FREIES FÄDELN

Zeit
Kosten
Grad

Design von
kronjuwelen.com,
Deutschland

Armband „Herz & Krone“

Subtiler Schimmer für das
Handgelenk – hier in einer
gediegenen Verbindung von
Glas und Edelstahl!



Material

Länge: 17,5 cm

- 26 Glasschlifftröpfchen 10x5,5 mm
blaugrau; TP-A
- 57 Edelstahl-Doppelkegel 4x2,5 mm;
BC-B
- 14 Edelmetalltröpfchen mit Strass 6x4 mm;
TP-C
- 16 Swarovski-Bicones 4 mm olivine
AB2x; BC-D
- 1g Rocailles 8/0 metallic dark blue iris
(M425); Roc8
- 2g Rocailles 11/0 metallic dark blue iris
(M425); Roc11
- 1g Rocailles 15/0 metallic dark blue iris
(M425); Roc15
- 1 Knebelverschluss silberfarben
- Nylonfaden 0,25 mm
- 1 Schere


①



1

1,5 Armspannen Nylonfaden abschneiden.
1 TP-C, 1 BC-B, 1 TP-A, 1 BC-B, 1 TP-C,
1 BC-B, 1 TP-A und 1 BC-B aufnehmen und
zum Kreis schließen, indem noch mal durch
alle Perlen gefädelt wird. 50 cm Fadenende
zur späteren Befestigung des Verschlusses
hängen lassen. Die Tröpfchenspitzen zeigen zu-
einander. Achtung: Die Edelmetalltröpfchen ha-
ben den Strassstein nur auf einer Seite! Beim
Aufnädeln auf Vorder- und Rückseite achten.

②



2

Der Faden tritt aus 1 TP-C heraus. 2 Roc15,
1 Roc11, 1 BC-D, 1 Roc11, 2 Roc15, 1 TP-C,
2 Roc15, 1 Roc11, 1 BC-D, 1 Roc11 und 2 Roc15
aufnehmen und durch die Startperle zum
Kreis schließen. Die Abrundungen der Trop-
fen zeigen zueinander.







ANLEITUNG 8 II FREIES FÄDELN



3
Vorfädeln bis zu der 1. BC-D, 1 Roc11, 1 BC-B, 1 TP-A, 1 BC-B und 1 Roc11 aufnehmen und durch die Startperle zum Kreis schließen. Den Fadenweg noch mal wiederholen.



4
Vorfädeln zur gegenüberliegenden 2. BC-D aus Schritt 2 und dort Schritt 3 noch mal wiederholen. Bis zur 1. TP-C vorfädeln.



7
Durch die Perlen aus Schritt 2 vorfädeln bis zur gegenüberliegenden TP-C. 1 BC-B, 1 TP-A, 1 BC-B, 1 TP-C, 1 BC-B, 1 TP-A und 1 BC-B aufnehmen und durch die Startperle zum Kreis schließen. Den Kreis zur Stabilisierung noch mal durchfädeln und bis zur gegenüberliegenden TP-C dieses neuen Ringes vorfädeln. Damit ist das 1. Element des Armbandes fertiggestellt. Schritt 2-6 insgesamt 6-mal wiederholen, bis alle Perlen verbraucht sind.


Tipp: Das Armband können Sie verlängern, indem Sie weitere Elemente hinzufügen. Jede weitere Einheit verlängert das Armband um je 3 cm.



10
2 Roc15 und 1 BC-B aufnehmen und durch die 1. TP-A der vorherigen Runde fädeln. Vorfädeln zur letzten Runde mit dem Verschlussring und diese zur Stabilisierung noch mal durchfädeln. Den Faden anschließend vernähen und abschneiden.



11
Auf der gegenüberliegenden Armbandseite den Verschlussknebel auf die gleiche Weise nach den Schritten 8-10 befestigen; hierbei die BC-B direkt vor dem Knebel jedoch weglassen.



5
Das Schmuckstück wenden und von der Rückseite weiter bearbeiten. 3 Roc15, 1 Roc8 und 3 Roc15 aufnehmen und durch die gegenüberliegende TP-C fädeln. 3 Roc15 aufnehmen und durch die Roc8 zurückfädeln. 3 Roc15 aufnehmen und noch mal durch die Startperle stechen.



Verschluss

8
2 Roc15, 1 Roc11, 1 BC-D, 3 Roc11 und 1 BC-B aufnehmen und durch die Öse des Verschlussringes fädeln. Durch die BC-B zurückfädeln und 3 Roc11, 1 BC-D, 1 Roc11 und 2 Roc15 aufnehmen. Noch mal durch die TP-C fädeln, aus der dieser Schritt gestartet wurde und damit den Kreis schließen.

Tipp: Versehen Sie Ihr Schmuckstück am Ende noch mit einem silberfarbenen Logoanhänger, den Sie mit einem Biegeing in einen der Verschlussringe einhängen können.



6
Auf der Rückseite entsteht auf diese Weise eine zusätzliche Stabilisierung in X-Form. Die Fädelarbeit wieder auf die Vorderseite drehen, die Tropfen stehen durch diesen Arbeitsschritt leicht schräg; dies ist beabsichtigt.



9
Durch die vorhandenen Perlen der vorherigen Runde vorfädeln bis zu der 2. TP-A, 1 BC-B und 2 Roc15 aufnehmen und durch die Roc11 vor der 1. BC-D am Verschlussring fädeln. Vorfädeln bis zur Roc11 hinter der 2. BC-D dieser Runde.